


QRVAlert v2.05 追加機能説明

JA5CQH/J04EXC

1. メイン画面 (Config オン時)



- ・ Auth SMTP 認証を行うときチェック (サーバー指定の Port 番号があれば 25 を 587 等へ変更)
- ・ Pass SMTP 認証パスワード
- ・ To: 相手先アドレスの複数記述が可能 (例 aaa@hoge.com, bbb@hoge.jp)
- ・ 1'st QSO ファースト QSO を抽出する条件設定画面を開く (項 2 を参照)
- ・ ● 左クリックすると List1~3 の●が緑に戻る
- ・ Log Log 一覧表示方法を選択 (項 3 を参照)

ALL	抽出された全ての一覧を表示 (従来通り)
1	List1 条件で抽出された一覧を表示
2	List2 条件で抽出された一覧を表示
3	List3 条件で抽出された一覧を表示
123	1~3 を 3 段で表示

2. ファースト QSO を抽出する条件設定画面

1) 抽出条件

ログからファーストQSO局を抽出する条件設定など

抽出条件 | システム設定 | 使用説明

List 1 に抽出条件を追加する

No. 1 ~ 999999999 FREQ MODE CODE

MODE選択 SSB CW FM AM PSK RTTY 他

通知メールSubject追加文 1'st(A)

HAMLOGフォルダ C:\JO4EXC\ 参照

Log一覧のダブルクリックでHAMLOGへ転送 (同時にRIGをセット)

List 2 に抽出条件を追加する

No. 1 ~ 999999999 FREQ MODE CODE

MODE選択 SSB CW FM AM PSK RTTY 他

通知メールSubject追加文 1'st(B)

HAMLOGフォルダ C:\JO4EXC\ 参照

Log一覧のダブルクリックでHAMLOGへ転送 (同時にRIGをセット)

List 3 に抽出条件を追加する

No. 1 ~ 999999999 FREQ MODE CODE

MODE選択 SSB CW FM AM PSK RTTY 他


通知メールSubject追加文 1'st(C)

HAMLOGフォルダ C:\JO4EXC\ 参照

Log一覧のダブルクリックでHAMLOGへ転送 (同時にRIGをセット)

- ・ List1(～3)に抽出条件を追加する 設定を有効にする
- ・ No. HAMLOG の No. 範囲を指定する
- ・ FREQ, MODE, CODE BAND、MODE、CODE ファーストを抽出する
CODE を選択したとき「コールサインと道の駅を照合しない」を表示しチェックすると
コールサインに無関係に CODE ファーストを抽出する (道の駅 CODE 時は除外)。
- ・ MODE 選択 SSB～他 選択されたモードの QRV 情報を対象とする
- ・ 通知メール Subject 追加文 メール Subject への追記文字を指定する
- ・ HAMLOG フォルダ HAMLOG のあるフォルダを指定する
HAMLOG ショートカットのドラッグ&ドロップ、または参照ボタンから設定を行う。
List1～3に同一または異なるフォルダーを指定できる。
指定するフォルダーに HAMLOG50. DLL, HAMLOG. HDB, HAMLOG. MST があること。
- ・ Log 一覧のダブルクリックで HAMLOG へ転送 HAMLOG へ転送
「同時に RIG をセット」をチェックしたときは「システム設定タブ」で HAMLOG のキー割当てと
合致した設定が必要。

3) 使用説明



- ・ 使用説明を記載

3. メイン画面 (Config オフ時)


1) Log 1 画面 (List1 の MODE 選択 SSB/FM/AM)

Log	CLR	Call	Date	Time	Mode	Power	QSO	Location	Distance	Other
1		553245	13/02/13	10:01	J	/3 7,055.0	SSB	27011F 兵庫県神崎郡神河町	539km	☆
1		553244	13/02/13	10:00	J	7,045.5	SSB	180203 浜松市西区	10km	遺
1		553243	13/02/13	09:56	J	/7 7,083.1	SSB	05011A 山形県最上郡金山町	287km	PA
1		553238	13/02/13	08:44	J	/1 7,062.0	SSB	11003B 神奈川県足柄下郡湯河原町	69km	☆
1		553237	13/02/13	08:43	J	/6 7,123.0	SSB	44010A 大分県東国東郡姫島村	436km	☆
1		553234	13/02/13	08:31	J	/1 7,048.0	SSB	15005F 栃木県塩谷郡塩谷町	785km	近
1		553231	13/02/13	08:27	J	/8 7,055.0	SSB	0130 北海道登別市	75km	LA- VF
1		553226	13/02/13	07:56	J	/8 7,074.0	SSB	01028B 北海道川上郡弟子屈町	299km	LA 毎
1		553225	13/02/13	07:56	J	/4 7,052.0	SSB	35001C 広島県安芸郡海田町	10km	☆
1		553224	13/02/13	07:54	J	/8 7,074.0	SSB	01028B 北海道川上郡弟子屈町	297km	湖
1		553223	13/02/13	07:48	J	1 7,048.0	SSB	1506 栃木県日光市	769km	WF
1		553222	13/02/13	07:44	J	/5 7,082.0	SSB	38005C 香川県小豆郡土庄町	518km	☆
1	3	553221	13/02/13	07:28	J	/4 7,068.0	SSB	31006B 岡山県小田郡矢掛町	1007km	P
1		553220	13/02/13	07:20	J	/6 7,062.0	SSB	42009K 長崎県南松浦郡新上五島町	1203km	P
1		553219	13/02/13	07:12	J	7,060.0	SSB	48009E 鹿児島県熊毛郡屋久島町	854km	WF
1		553218	13/02/13	07:11	J	/3 7,058.0	SSB	27016E 兵庫県多可郡多可町	577km	PA
1		553217	13/02/13	07:08	J	/0 7,036.0	SSB	08013E 新潟県東蒲原郡阿賀町	659km	☆
1		553210	13/02/12	21:42	J	/1 3,559.0	SSB	11003A 神奈川県足柄下郡真鶴町	567km	JH
1		553209	13/02/12	21:29	J	3,548.0	SSB	46005B 鹿児島県大島郡与論町	945km	☆
1		553204	13/02/12	21:04	7	/1 3,530.5	SSB	10008A 東京都八丈支庁八丈町	1043km	て
1	3	553203	13/02/12	20:13	J	3,560.0	SSB	31010D 岡山県久米郡久米南町	113km	○
1		553202	13/02/12	20:09	J	/1 433,080.0	FM	11003A 神奈川県足柄下郡真鶴町	66km	☆
1		553201	13/02/12	19:56	J	/5 3,530.5	SSB	38005C 香川県小豆郡土庄町	307km	☆
1		553200	13/02/12	19:19	J	/6 3,543.0	SSB	48005J 鹿児島県大島郡瀬戸内町	1265km	Q
1		553199	13/02/12	19:09	J	/6 3,542.0	SSB	46005J 鹿児島県大島郡瀬戸内町	908km	WF
1		553198	13/02/12	19:08	J	3,542.0	SSB	46005J 鹿児島県大島郡瀬戸内町	623km	JL
1		553197	13/02/12	18:54	J	3,547.0	SSB	2213 京都府京丹後市	446km	WF
1		553196	13/02/12	18:53	J	3,544.0	SSB	39004I 高知県高岡郡日高村	309km	JR
1		553195	13/02/12	18:24	8	IT 7,072.7	SSB	1318 埼玉県深谷市	787km	JR
1		553194	13/02/12	18:22	J	/1 3,556.0	SSB	11003A 神奈川県足柄下郡真鶴町	46km	QSY
1		553193	13/02/12	17:50	J	/1 3,540.0	SSB	11003A 神奈川県足柄下郡真鶴町	345km	☆
1		553191	13/02/12	17:37	J	/6 7,067.0	SSB	42009K 長崎県南松浦郡新上五島町	141km	☆
1		553188	13/02/12	17:13	J	/5 7,036.0	SSB	38006F 香川県仲多度郡まんのう町	606km	☆
1		553187	13/02/12	17:02	8	JO 7,090.0	SSB	4025 福岡県大野城市	150km	OP
1		553184	13/02/12	16:31	J	7,113.7	SSB	2803 和歌山県海南市	317km	JA


2) Log 2 画面 (List2 の MODE 選択 CW)

Log	CLR	Call	Date	Time	Mode	Power	QSO	Location	Distance	Other
2		553246	13/02/13	10:04	J	/9 7,008.8	CW	2908 福井県あわら市	350km	PA 2
2		553233	13/02/13	08:29	J	/7 7,008.4	CW	05011A 山形県最上郡金山町	1212km	PA046
2		553229	13/02/13	08:18	J	/0 7,010.0	CW	08013E 新潟県東蒲原郡阿賀町	206km	PA-079
2		553205	13/02/12	21:06	8	/4 3,509.0	CW	3508 広島県福山市	第26回全国集	
2		553186	13/02/12	16:49	8	/2 7,011.5	CW	200114 名古屋市緑区	44km	名古屋市

3) Log 3 画面 (List3 の MODE 選択 PSK/RTTY/OTHERS、メイン画面 List3 検索ワードあり)



4) Log 1 2 3 画面 (List1~3 の 3 段表示)



4. その他

従来機能についてはWEB掲載している旧バージョンの説明を参照

—以上—